

# Sonderzeichenleiste

## Elemente der WinIBW

Kommandozeile  
Meldungszeile  
Sonderzeichen  
Statuszeile  
Symbolleiste

## Die Sonderzeichenleiste

Bei der Erfassung von Datensätzen können Sie diakritische Zeichen eingeben, indem Sie diese aus der **Sonderzeichenleiste** auswählen. Sie finden den Befehl **Sonderzeichenleiste** im Menü **Ansicht**. ein- bzw. ausgeblendet werden.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Sonderzeichenleiste fahren, werden die Bezeichnungen der einzelnen Sonderzeichen als Legende eingeblendet.

Soll ein Buchstabe mit einem diakritischen Zeichen kombiniert werden, dann beachten Sie bitte: **Zuerst** geben Sie den **Buchstaben** ein, erst **danach** klicken Sie auf das dazugehörige **diakritische Zeichen**.

Beispiel *Anton echov*. Geben Sie zuerst den Buchstaben C ein, dann klicken Sie auf das Zeichen **Hacek (Pos. 62)**

1. Zeile = Pos. 1 - 44;
2. Zeile = Pos. 46 - 88



## Wichtige allgemeine Hinweise zur Verwendung der Diakritika aus der Sonderzeichenleiste

- Das **Gradzeichen** ist über die Tastatur einzugeben.
- **ACHTUNG:** Bei „n<sup>o</sup>“ oder einer **Ordinalzahl** ist ein kleingeschriebenes „o“ von der Tastatur und nicht das Gradzeichen der Sonderzeichenleiste zu verwenden (Bsp. aus dem Element Zählung: statt: „n° 136 (4° trimestre 2014)“ ist „no 136 (4o trimestre 2014)“ einzugeben!)
- **ACHTUNG:** Das **Trema** der Sonderzeichenleiste ist zu verwenden.

## Änderungen der Sonderzeichenleiste der WinIBW-Version 3.7 für DNB-Mitarbeiter (Stand: 13.11.2014)

Die folgenden Änderungen sind in der WinIBW-Version 3.7 für DNB in der Sonderzeichenleiste (Menüpunkt "Ansicht" / "Sonderzeichen"; Tastenkombination **Neu: Alt+D**) umgesetzt:

- Die Umlaute, das "scharfe S" und die Zeichen Paragraf und Euro wurden aus der Sonderzeichenleiste entfernt, da sie über die Tastatur eingegeben werden können
- Die Zeichen © = Copyright (Pos. 34) und phonografische Rechte (Pos. 84) wurden in der Sonderzeichenleiste ergänzt.
- Die Zeichen ů und (Tschechisches U mit Ringel übersetzt klein/groß) wurden in der Sonderzeichenleiste ergänzt.
- Weitere griechische Zeichen wurden ergänzt und in der Sonderzeichenleiste zusammen gruppiert: Alpha, Beta, Delta, Gamma, My, Pi, Omega

**ACHTUNG:** Damit die aktualisierte Diakritenleiste angezeigt wird, muss **einmalig** die Funktion *Reload Diacritics* im Menü "Optionen" aufgerufen oder Tastenkombination Strg+Umschalt+Alt+D ausgeführt werden!

## Beschreibung

Position	Bezeichnung	UTF-8-Code
0	"Kyrillisches Härtezeichen"	"0x02BA"
1	"Subfield-Kennzeichen. Nicht eingeben!"	"0x0192"
2	"Polnisches L groß"	"0x0141"

3	"Skandinavisches O mit Strich groß"	"0x00D8"
4	"Serbokroatisches D groß"	"0x0110"
5	"Thorn groß"	"0x00DE"
6	"Kyrillisches Weichheitszeichen"	"0x02B9"
7	"Zentrierter Punkt"	"0x00B7"
8	"Erniedrigungszeichen (Notenschrift)"	"0x266D"
9	"Registriertes Warenzeichen"	"0x00AE"
10	"Plus-Minus"	"0x00B1"
11	"Vietnamesischer O-Haken groß"	"0x01A0"
12	"Vietnamesischer U-Haken groß"	"0x01AF"
13	"Hamzah"	"0x02BE"
14	"Angström A groß"	"0x00C5"
15	"Ain"	"0x02BF"
16	"Polnisches I klein"	"0x0142"
17	"Skandinavisches o mit Strich klein"	"0x00F8"
18	"Serbokroatisches d klein"	"0x0111"
19	"Thorn klein"	"0x00FE"
20	"Türkisches i ohne Punkt klein"	"0x0131"
21	"Währungszeichen Pfund Sterling"	"0x00A3"
22	"eth klein"	"0x00F0"
23	"Alpha"	"0x03B1"
24	"Beta"	"0x03B2"
25	"Delta"	"0x03B4"
26	"Gamma"	"0x03B3"
27	"My"	"0x03BC"
28	"Pi"	"0x03C0"
29	"Omega"	"0x03C9"
30	"Vietnamesischer o-Haken klein"	"0x01A1"
31	"Vietnamesischer u-Haken klein"	"0x01B0"
32	"Angström a klein"	"0x00E5"
33	"Copyright"	"0x00A9"
34	"Tschechisches U mit Ringel übergesetzt"	"0x016E"
35	"Tschechisches u mit Ringel übergesetzt"	"0x016F"
36	"Offenes O groß"	"0x0186"
37	"Umgekehrtes E groß"	"0x018E"
38	"ungleich"	"0x2260"
39	"Pfeil nach rechts"	"0x2192"
40	"Kleiner gleich"	"0x2264"
41	"Unendlich"	"0x221E"
42	"Integral"	"0x222B"
43	"Multiplikationszeichen"	"0x00D7"

44	"Paragrafenzeichen"	"0x00A7"
45	"Quadratwurzel"	"0x221A"
46	"Reaktion"	"0x21CB"
47	"Größer gleich"	"0x2265"
48	"Offenes o klein"	"0x0254"
49	"Umgekehrtes e klein"	"0x01DD"
50	"Öffnendes Fragezeichen"	"0x00BF"
51	"Öffnendes Ausrufungszeichen"	"0x00A1"
52	"Vietnamesisches Hochtוןzeichen"	"0x0309"
53	"Gravis"	"0x0300"
54	"Akut"	"0x0301"
55	"Circumflex"	"0x0302"
56	"Tilde"	"0x0303"
57	"Balken übergesetzt (Macron)"	"0x0304"
58	"Halbkreis übergesetzt"	"0x0306"
59	"Punkt übergesetzt"	"0x0307"
60	"Hacek (Caron)"	"0x030C"
61	"Ringel übergesetzt"	"0x00B0"
62	"Doppelbogen 1. Teil/links"	"0xFE20"
63	"Doppelbogen 2. Teil/rechts"	"0xFE21"
64	"Komma als Akzent oben"	"0x0313"
65	"Doppelakut"	"0x030B"
66	"Candrabindu"	"0x0310"
67	"Cédille"	"0x0327"
68	"Ogonek"	"0x0328"
69	"Punkt untergesetzt"	"0x0323"
70	"2 Punkte untergesetzt"	"0x0324"
71	"Ringel (Kreis) untergesetzt"	"0x0325"
72	"Doppelter Strich untergesetzt"	"0x0333"
73	"Strich untergesetzt"	"0x0331"
74	"Linker Haken (Sedila)"	"0x0326"
75	"Cédille rude"	"0x031C"
76	"Halbkreis untergesetzt"	"0x032E"
77	"Doppeltilde 2. Teil/rechts"	"0xFE23"
78	"Doppeltilde 1. Teil/links"	"0xFE22"
79	"Komma rechts mittelhoch"	"0x0315"
80	"Trema"	"0x034F,0x0308"
81	"Phonografische Rechte"	"0x2117"
82	"Ligatur AE groß"	"0x00C6"
83	"Ligatur OE groß"	"0x0152"
84	"Ligatur IJ groß"	"0x0132"

85	"Ligatur ae klein"	"0x00E6"
86	"Ligatur oe klein"	"0x0153"
87	"Ligatur ij klein"	"0x0133"
88	"Punkte für Umlaute"	"0x0308"